

BarTender Mobile APP 操作マニュアル

目次

はじめに	2
1 ログイン	3
1.1. BarTender Cloud へのログイン	3
1.2. BarTender Print Portal へのログイン	4
2 ラベルの選択	5
3 ラベルの印刷	6
4 プリンタの登録	7
5 印刷方法とプリンタの設定 Print Gateway	8
5.1 このコンピュータ上のプリンタ	9
5.2 リモートプリンタ	9
5.3 サーバー上のプリンタ (PDF)	10
6 その他 参考資料	10

はじめに

BarTender Mobile APP は BarTender Cloud または BarTender Print Portal のクライアントとして動作します。Mobile APP は無料となっております。

本マニュアルの記載内容について、ログイン方法以外は、BarTender CloudとBarTender Print Portalでの違いはありません。

BarTender Print Portalをご利用のお客様はBarTender Cloudとの記載個所はBarTender Print Portalと読みかえてご利用ください。

下記よりアプリのダウンロードをお願いします。

Android 10 以上

iOS: 15 以上

iOS





Android




1 ログイン

1.1. BarTender Cloud へのログイン

Appを起動し、BarTender Cloud APACを選択します。




アカウント（E-mail address）とパスワードを入力し[ログイン]ボタン押下します。




1.2. BarTender Print Portal へのログイン

[プラス]ボタンを押下します。



任意の名前と Print Portal の URL を入力し

[保存]ボタンを押下します。



2 ラベルの選択

任意のラベルを選択し印刷を行います。



3 ラベルの印刷

印刷の方法は下記赤枠の3種類あります。

このコンピュータ上のプリンタ：このモバイルとペアリングしたBluetooth接続プリンタおよび、モバイルプリンタ上で登録したプリンタがリストされます。

リモートプリンタ：他のWindows上のコンピュータ上で公開されているプリンタがリストされます。

PDF：サーバー上のPDFプリンタで印刷されます。

詳しくは[5.印刷方法とプリンタの設定]を参照ください。




4 プリンタの登録

下記の赤枠のボタンを押下します。



プリンタの情報とラベルサイズを入力します。

サイズは印刷するラベルの最大サイズを入力してください。



※Bluetoothで接続する場合は、通常にペアリングいただければ印刷時に[このコンピュータ上のプリンタ]にリストされます。

5 印刷方法とプリンタの設定 Print Gateway

初回印刷時に Print Gateway をインストールすることにより、BarTender Cloud にアクセスしている PC と接続しているプリンタや他のコンピュータと接続しているプリンタへ印刷することができます。

The screenshot shows the 'Print Console' interface. At the top, there's a '印刷' (Print) section. Below it, a dropdown menu for 'プリンタ:' (Printer) is set to '1'. A green status message 'The Print Gateway service is running' is displayed, with a red box highlighting a '設定' (Settings) link. Below the printer selection, there's a '枚数:' (Copies) field set to '1'. At the bottom, there are three buttons: 'キャンセル' (Cancel), 'プレビュー' (Preview), and '印刷' (Print).

例：プリンタ名：1

このコンピュータ：チェックを入れることで、現在操作しているマシンからBarTender Cloud へアクセスしている際プリンタ名1へ印刷可能となります。

その他のコンピュータ：チェックを入れることで、 BarTender Cloudにアクセスしている他のマシンからもプリンタ1に対して印刷可能となります。


BarTender Print Gateway の設定を行ったマシンならびにマシン内の BarTender Print Gateway が稼働している必要があります。

BarTender Print Gateway Settings

The screenshot shows the 'BarTender Print Gateway Settings' window. On the left, there's a 'プリントサーバー' (Print Server) section with a 'BarTender Cloud Print Controller' status and a '新規プリントサーバーを追加' (Add new print server) button. The main area is titled 'ローカルプリンタ' (Local Printer) and shows a list of printers. The first printer, '1', is highlighted with a red box. Its status is 'Ready'. Below the printer name, there's a section 'このプリンタに印刷できるデバイス:' (Devices that can print to this printer:). It has two checkboxes: 'このコンピュータ' (This computer) and 'その他のコンピュータ' (Other computers), both of which are checked. To the right of the highlighted printer, there are other printers listed, including 'AnyDesk Printer' and two others with status 'Ready' and 'Offline'.

5.1 このコンピュータ上のプリンタ

BarTender Cloud にアクセスしているコンピュータのローカルプリンタに印刷します。



※Client PC : Windows上で動作するブラウザのみサポート

5.2 リモートプリンタ

他のコンピュータに接続されているプリンタへ印刷します。


印刷指示を出すコンピュータと印刷サーバーは VPN や同一ネットワークである必要はありません。



※Client PC : OSの制限なし。ブラウザまたは、BarTender MobileAPPを通してリモートプリンタへ印刷します。

5.3 サーバー上のプリンタ（PDF）

BarTender Cloud 上の PDF プリンタを利用して印刷します。



※Client PC：OSの制限なし、ブラウザーを通して BarTender Cloud にアクセスします。

6 その他 参考資料

<https://support.seagullscientific.com/hc/en-us/articles/9771954659735-Getting-Started-with-BarTender-Cloud>

(英語)

以上