





 **BarTender**®
BY SEAGULL SCIENTIFIC

What's New in Print Portal for BarTender 2021



Agenda

- ▶ Print Portalとは
- ▶ New Print Portal User Interfaceとカスタマイズ
- ▶ 参照フォルダの設定
- ▶ Print Portalでのラベル表示レイアウト:ソート機能
- ▶ Internet Printing and the Client Print Service
- ▶ Print Portalへのアクセス権限
- ▶ Librarian Documents と Print Portalの統合機能



Print Portalとは

ファイル(F) 編集(E) 表示(V) 履歴(S) ブックマーク(B) ツール(T) ヘルプ(H)

BarTender Print Portal - Seagull X

localhost/BarTender/Browse/9ee737cb-f32e-437f-8b38-59454e887788/A 90%

ヘルプ 管理設定

ホーム / Templates / Automotive / AIAG / B-10

表示 (アイコン) グループ化 並べ替えで優先されるフィールド 更新 検索

- Templates
 - Automotive
 - AIAG
 - B-10**
 - B-3
 - B-5
 - GM
 - GTL
 - Odette
 - VDA
 - Caterpillar
 - EU Energy Labels
 - Food Production and Process
 - GHS
 - GS1
 - HIBC
 - Military

BMW
Feb 26, 2021

Master_Label
Feb 26, 2021

Minimum_Data_EDI
Feb 26, 2021

Mixed_Load

Primary_Metals_Tag

Single_Pack_of_Like_Parts

- ▶ 様々なブラウザを通してWebServer 上に保存されているラベルを参照し印刷できます
 - ▶ クライアント端末のプリンタに印刷可能
 - ▶ PDFプリンタへの印刷
 - ▶ 堅牢なセキュリティ
 - ▶ ラベルのワークフローの認証

ホーム 画面

ファイル(F) 編集(E) 表示(V) 履歴(S) ブックマーク(B) ツール(T) ヘルプ(H)

BarTender Print Portal - Seagull X

localhost/BarTender/Browse

… ☆ 🏠 🔄 📄 ☰



ヘルプ 管理設定

ホーム

表示 (詳細) ▾

グループ化 ▾

並べ替えで優先されるフィールド ▾

更新

検索



> Templates

> Librarian

Templates
Sample documents included with the BarTender Designer



Librarian



管理設定

The screenshot shows the BarTender Print Portal interface in a web browser. The browser's address bar displays 'localhost/BarTender/Browse'. In the top right corner of the application, there are two buttons: 'ヘルプ' (Help) and '管理設定' (Management Settings). The '管理設定' button, which features a gear icon, is highlighted with a yellow rectangular box. Below the navigation bar, the main content area includes a 'ホーム' (Home) section with several filter buttons: '表示 (詳細)' (Display (Details)), 'グループ化' (Grouping), '並べ替えで優先されるフィールド' (Fields prioritized by sorting), and '更新' (Refresh). A search bar with the text '検索' (Search) is also present. The main content area lists two folders: 'Templates' (with the subtitle 'Sample documents included with the BarTender Designer') and 'Librarian'. The footer contains the copyright information '© 2021 Seagull Scientific, Inc. All rights reserved. | Privacy' and the logo 'Powered by BarTender BY SEAGULL SCIENTIFIC'.

▶ 管理設定をクリックします

管理設定:ルートフォルダ

ファイル(E) 編集(E) 表示(V) 履歴(S) ブックマーク(B) ツール(T) ヘルプ(H)

BarTender Print Portal - Seagull X +

localhost/BarTender/Settings

ルートフォルダ クライアント印刷 詳細 ブランディング

ルートフォルダリスト

- Templates
- Librarian
- ドキュメント

詳細

名前
ドキュメント

場所:
 参照

詳細

ファイルフィルタ:
*.btw

保存

+

- ▶ 画面左下の+を押下すると新しいフォルダを追加できます
- ▶ 右画面の詳細で*.btwファイルが保存されているパス指定します
- ▶ ファイルフィルタは*.btwとしておくとフォルダ内のすべてのラベルファイルが表示されます

※設定後は忘れずに[保存ボタン]を押下してください

管理設定:クライアント印刷

The screenshot shows a web browser window displaying the BarTender Print Portal settings. The browser address bar shows 'localhost/BarTender/Settings'. The page has a navigation menu with 'ルートフォルダ', 'クライアント印刷', '詳細', and 'ブランディング'. The 'クライアント印刷' section is highlighted with a yellow box and contains a checked checkbox 'クライアント印刷を有効化'. Below this, there are input fields for '名前:' (containing 'BarTender Print Portal Demo1') and 'プリントルーターのURL' (containing 'http://sirisawa.corp.seagullscientific.com:5950/'). A blue '保存' (Save) button is located at the bottom right of the settings area.

▶ クライアントのプリンタへ印刷する際は
こちらにチェックを入れます

※設定後は忘れずに[保存ボタン]を
押下してください

管理設定: 詳細

ファイル(F) 編集(E) 表示(V) 履歴(S) ブックマーク(B) ツール(T) ヘルプ(H)

BarTender Print Portal - Seagull x +

localhost/BarTender/Settings 90%

ヘルプ 管理設定

ルートフォルダ クライアント印刷 詳細 ブランディング

クライアント印刷

クライアント印刷を有効化

名前:

BarTender Print Portal Demo1

プリンターのURL

http://sirisawa.corp.seagullscientific.com:5950/

保存

© 2021 Seagull Scientific, Inc. All rights reserved. | Privacy

Powered by BarTender BY SEAGULL SCIENTIFIC

▶ クライアントのプリンタへ印刷する際は
こちらにチェックを入れます

※設定後は忘れずに[保存ボタン]を
押下してください

管理設定:ブランディング

The screenshot shows the 'ブランディング' (Branding) settings page in the BarTender Print Portal. The page is titled 'ブランドアイコン' (Brand Icon) and includes a section for '色' (Color). The '色' section contains several color selection options:

- 背景 (Background)
- ヘッダーおよびフッターの背景 (Header and Footer Background)
- フォルダツリーで選択した項目 (Selected Item in Folder Tree) - currently set to '例' (Example)
- ボタンプライマリ (Button Primary) - currently set to '例' (Example)
- フォルダアイコン (Folder Icon) - currently set to '例' (Example)
- リンクテキスト (Link Text) - currently set to '例' (Example)
- 項目のホバー (Item Hover) - currently set to orange

At the bottom of the '色' section, there are two buttons: '既定値にリセット' (Reset to Default) and '保存' (Save).

© 2021 Seagull Scientific, Inc. All rights reserved. | Privacy

Powered by BarTender

- ▶ お客様の会社のロゴ設定
- ▶ お客様の会社のカラーに合わせて WebSiteのデザインを変更できます

※設定後は忘れずに[保存ボタン]を押下してください

印刷


The screenshot shows the BarTender Print Portal interface. A yellow box highlights a warning message: "Client Print Serviceがインストールされていません。ボタンをクリックしてインストールしてください。" (Client Print Service is not installed. Click the button to install it.) with an "インストール" (Install) button. The main content area displays a BMW label with the following data:

PART NUMBER (P) 1234567-89 [Barcode]		DESCRIPTION: Enter a multiple line description here if needed.		
QUANTITY (Q) 123456 [Barcode]	PO NUMBER 123456	NEAL 1234	FIFO DATE 0321	LOCATION 1234
SUPPLIER (V) 0012345678 [Barcode]		FROM: Company Name Department Address 1 Address 2 City, State Zip		
PKG ID/SERIAL NUMBER (1 S) X1 000125 [Barcode]		TO: Company Name Department Address 1 Address 2 City, State Zip		

On the left side, there are controls for printing: "プリンタ:" (Printer) set to PDF, "枚数:" (Copies) set to 1, and buttons for "キャンセル" (Cancel), "プレビュー" (Preview), and "印刷" (Print).


- ▶ 初回利用時Client Print Serviceを言インストールする必要があります

Librarianとの統合：リビジョンの比較



- ▶ Librarianフォルダを参照フォルダに追加します
- ▶ 表示を詳細にします
- ▶ ラベルの右側のアイコンをクリックします
- ▶ リビジョンの履歴を選択します

Librarianとの統合：リビジョンの比較



- ▶ Librarian フォルダを参照フォルダに追加します
- ▶ 表示を詳細にします
- ▶ ラベルの右側のアイコンをクリックします

Librarianとの統合：リビジョンの比較

ファイル(F) 編集(E) 表示(V) 履歴(S) ブックマーク(B) ツール(T) ヘルプ(H)

Google 翻訳 × Document Revision History (AIAG_B-3.BTW) ×

localhost/BarTender/Revisions/Histor... 60%

ヘルプ 管理設定

リビジョン履歴
AIAG_B-3.BTW

リビジョン

バージョン 3 検印

バージョン 2

バージョン 1

バージョン 3 コメントを追加 リビジョン画像を表示 コメントを隠す **リビジョンの比較**

チェックイン By sirisawa (SIRISAWA)
右下削除しました

このリビジョンを比較
バージョン 3
バージョン 1

閉じる

© 2021 Seagull Scientific, Inc. All rights reserved. | Privacy Powered by BarTender

- ▶ リビジョンの比較をクリックします
- ▶ 今回はバージョン 3 とバージョン 1 を比較します

Librarianとの統合：リビジョンの比較

Document Comparison - Seagu

localhost/BarTender/Revisions/Comp: 60%

戻る

比較中

から


差分

PART NO. (P) 14015248 D-ITEM	
QUANTITY (Q) 900	DESCRIPTION 9V DC MOTOR
SUPPLIER (S) 0460687	MFG DATE (D) 10/3/2018 EXP DATE (D) 07-05-28
SERIAL (S) 1284	P/O NO (N) RB99997
YOUR COMPANY, INC. CITY, ST 12345	REVISION (R) 4

- ▶ バージョン3とバージョン1の差分が赤く表示されます

Agenda

- ▶ Librarianの概要
- ▶ 履歴管理
- ▶ BarTender2021 の新しいワークフロー
 - ▶ ビジュアル/プロセスフローベースの設計と制御
 - ▶ 簡単なワークフローマップによりファイルアクセス権を制御します
 - ▶ カスタマイズ可能なファイルの状態と遷移
 - ▶ ファイル毎にアクセス権の制御
 - ▶ 複数のワークフローを作成しそれぞれを任意のフォルダに指定
 - ▶ ワークフローのステータス変更時にメール通知機能
 - ▶ プリントポータルを通してのステータスの承認機能



ラベルの履歴管理 - 概要

The screenshot displays the BarTender Librarian application window. The main area shows a list of files in the 'lib://Demo2' library. A yellow box highlights the '+ 追加(I)...' button. Below the file list, the 'ファイル履歴' (File History) pane shows the history for the selected file 'AIAG_B-3.BTW'. The history table includes columns for '時間' (Time), 'アクション' (Action), 'ユーザー' (User), and '状態' (Status).

時間	アクション	ユーザー	状態
バージョン: 3			
2021/03/31 13:17:22	チェックイン	SEANET#sirisawa	
右下削除しました			
バージョン: 2			
2021/03/31 13:16:15	チェックアウト	SEANET#sirisawa	
2021/03/31 13:15:58	チェックイン	SEANET#sirisawa	
test			
バージョン: 1			
2021/03/31 13:15:03	チェックアウト	SEANET#sirisawa	
2021/03/31 13:14:46	追加	SEANET#sirisawa	
test			

The 'プレビュー' (Preview) pane on the right shows a label design with a barcode and the number '14015248'.

- ▶ ラベルの履歴の管理
- ▶ ラベルファイル、（その他ラベルと紐づくDBファイルなども）
Librarianを利用して一元管理可能
- ▶ データはBarTenderのシステムデータベースに保存されます
- ▶ 右クリック> 追加
よりファイルを追加できます

ラベルの履歴管理 – 過去の履歴の参照

The screenshot shows the BarTender Librarian interface. The main window displays a list of files in a table. The file 'AIAG_B-3.BTW' is selected and highlighted with a yellow box. Below the main window, there are two smaller windows: 'ファイル履歴' (File History) and 'プレビュー' (Preview). The 'ファイル履歴' window shows a table of file history for 'lib://Demo2/AIAG_B-3.BTW'. The entry for version 3 is highlighted with a yellow box. The 'プレビュー' window shows a label with the number 14015248 and the text 'D-ITEM'.

名前	バージョン	サイズ	ワークフロー	状態	フォルダ	最終変更日
No5_Record Picker.btw	1	98.76 KB			lib://Demo2	2021/03/31 13:21...
No4_Intelligent Template.btw	1	79.03 KB			lib://Demo2	2021/03/31 13:21...
No3_Database.btw	1	73.90 KB			lib://Demo2	2021/03/31 13:21...
No2_Transforms.btw	1	67.34 KB			lib://Demo2	2021/03/31 13:21...
No1_Static template.btw	1	84.69 KB			lib://Demo2	2021/03/31 13:21...
No3_Form Level Actions.btw	1	100.40 KB			lib://Demo2	2021/03/31 13:21...
AIAG_B-3.BTW	3	29.58 KB			lib://Demo2	2021/03/31 13:17...

時間	アクション	ユーザー	状態
バージョン: 3			
2021/03/31 13:17:22	チェックイン	SEANET#sirisawa	
右下削除しました			
バージョン: 2			
2021/03/31 13:16:15	チェックアウト	SEANET#sirisawa	
2021/03/31 13:15:58	チェックイン	SEANET#sirisawa	
test			
バージョン: 1			
2021/03/31 13:15:03	チェックアウト	SEANET#sirisawa	
2021/03/31 13:14:46	追加	SEANET#sirisawa	
test			

- ▶ AIAG_B-3.btwを選択する
- ▶ 画面下に過去のバージョン履歴が表示されます
- ▶ 選択したバージョンのラベルのイメージが右側に表示されます

ラベルの履歴管理 - 過去のバージョンに戻す

The screenshot shows the BarTender Librarian interface. The main window displays a list of files in the 'lib://Demo2' library. The file 'AIAG_B-3.BTW' is selected, and its file history is shown in a separate pane. The history table lists three versions of the file, with the most recent version (Version 3) highlighted in blue. A context menu is open over the selected version, and the 'ロールバック(R)...' option is highlighted with a yellow box.

名前	バージョン	サイズ	ロック	状態	フォルダ	最終変更日
AIAG_B-3.BTW	3	29.58 KB			lib://Demo2	2021/03/31 13:17...
No2_Transforms.btw	1	67.54 KB			lib://Demo2	2021/03/31 13:21...
No3_Database.btw	1	73.90 KB			lib://Demo2	2021/03/31 13:21...
No4_Intelligent Template.btw	1	79.03 KB			lib://Demo2	2021/03/31 13:21...
No1_Static template.btw	1	84.69 KB			lib://Demo2	2021/03/31 13:21...
No5_Record Picker.btw	1	98.76 KB			lib://Demo2	2021/03/31 13:21...
No9_Form Level Actions.btw	1	106.46 KB			lib://Demo2	2021/03/31 13:21...

時間	アクション	ユーザー	状態
バージョン: 3			
2021/03/31 13:17:22	チェックイン	SEANET#sirisawa	
右下削除しました			
バージョン: 2			
2021/03/31 13:16:15	チェックアウト	SEANET#sirisawa	
2021/03/31 13:15:58	チェックイン	SEANET#sirisawa	test
バージョン: 1			
2021/03/31 13:15:03	チェックアウト	SEANET#sirisawa	
2021/03/31 13:14:46	チェックイン	SEANET#sirisawa	test

- ▶ こちらのラベルの最新バージョンは3ですが過去のバージョンを選択し右クリック> ロールバックすることにより、以前のバージョンに簡単に戻すことができます

ワークフロー：概要



- ▶ ドキュメントの作成/変更/仕様を制御
- ▶ 複数のドキュメントバージョンの追跡
- ▶ 生産前に確認と承認を要求することにより、エラーラベルのリリースの制御
- ▶ お客様の環境に合わせてワークフローを作成、設定いただけます

例えば：左の承認ワークフロー

- ▶ デザイナーがラベルを作成
- ▶ 管理者がラベルをチェックし、問題があれば赤の⇒に従いデザイナーに差し戻しします
- ▶ 管理者が承認する
 - ▶ Print Station, Print Portal, Integrationで印刷可能となる

ワークフロー：電子メール設定

BarTender Administration Console

電子メールサーバー

電子メールサーバーを定義すると、BarTenderでアラート、メッセージング、およびワークフロー電子メールを送信できます。

電子メールサーバー + 追加

電子メールサーバー-1

名前: 電子メールサーバー-1

アカウントの設定

メールサーバー: smtp.zoho.com

メールの送信元: sirisawa@bartenderjapan.com

設定

認証が必要(Q)

ユーザー名: sirisawa@bartenderjapan.com

パスワード: *****

Administration Consoleの電子メールの設定をしておくことにより、ワークフローのステータスが変更された際に指定したメールアドレスに通知をすることができます

印刷ジョブロギング

メンテナンス

管理タスク

電子メールサーバー

Librarianのセットアップ

Windowsサービス

ワークフローの作成




- ▶ ワークフローの新規作成画面表示されます
- ▶ 今回は承認を選択します


ワークフローの作成



- ▶ ワークフローの新規作成画面表示されます
- ▶ 今回は承認を選択します



ワークフローの作成



状態

全般 アクセス許可 通知

名前(N):

Design

運用として設定(公開済み)

この状態のとき、アクセス許可が割り当てられているユーザーがドキュメントの公開済みリビジョンを取得することを許可します。

既定の初期状態

この状態を追加またはチェックインの初期状態として指定します。

状態

全般 アクセス許可 通知

グループまたはユーザー名:

Everyone

追加...

削除

アクセス許可

許可

拒否

この状態に変更できる

この状態から変更できる

状態

全般 アクセス許可 通知

状態への移行通知を送信


この状態になったら受信者に電子メールが送信されます。

セットアップ...


Design, Review, Production および矢印に各種設定を行います

※今回紹介するワークフローではProductionの状態のみ運用として設定（公開済み）をチェックありとします

ワークフローの作成



- ▶ ReviewではReview権限に割り当てられたメンバー全員が承認するか特定の人数が承認することにより次のワークフローステータスに遷移できるように設定できます



Review, Production および矢印に各種設

※今回紹介するワークフローではProductionの状態のみ運用として設定（公開済み）をチェックありとします

ワークフローの公開

BarTender Administration Console

Librarianのセットアップ

ワークフロー

ワークフローはLibrarianファイルのライフサイクルを説明します。ワークフローは、運用を目的としたテンプレートデザインのレビューと承認などのビジネスプロセスを自動化する機能を提供します。

新規ワークフロー ワークフローを編集...

ワークフロー	操作	公開済み状態
Demo2 リビジョン: 11	変更を公開	未公開

ワークフロールール

ワークフロールールは、特定のワークフローをBarTenderテンプレートデザインなどのLibrarianファイル種類に割り当てます。

新規ワークフロールール

その他のオプション

Print Portalでは、電子メールを使用してBarTenderデザインテンプレートのレビューおよび承認などのワークフロープロセスを統合できます。

Print PortalのURL:

OK 適用 キャンセル ヘルプ

▶ ワークフローが未公開となっていますので公開とします

ワークフローの設定

ルールの新規作成

ワークフロールールを使用すると特定のファイルの種類(BarTender テンプレートなど)にワークフローを割り当てることができます。

Librarianのフォルダー内のファイルの場合:
lib://Demo2 参照(B)...
例: lib://

対象のファイルの種類:
*
例: *btw 正規表現を使用

ワークフローを使用
一致するファイルにワークフローを割り当てるために使用
ワークフロー: Demo2

ファイルの追加を拒否
一致ファイルの追加でユーザーを明示的に拒否するために使用

ワークフロールール


有効	ワークフロー	パスフィルタ	ファイルフィルタ
<input checked="" type="checkbox"/>	Demo2	lib://Demo2	*
<input type="checkbox"/>			

変更をプレビュー(B)... 公開(P) キャンセル ヘルプ

- ▶ ワークフローは複数作成でき Librarian内のフォルダ毎に適したワークフローを設定できます
- ▶ 今回はLibrarian内のDemo2に Demo2ワークフローを設定します
- ▶ 設定が完了しましたらワークフロールールを公開します

Print Portal と Librarian の 統合機能

What's New Librarian for BarTender 2021



Print PortalとLibrarianの統合設定

BarTender Administration Console

Librarianのセットアップ

ワークフロー

ワークフローはLibrarianファイルのライフサイクルを説明します。ワークフローは、運用を目的としたテンプレートデザインのレビューと承認などのビジネスプロセスを自動化する機能を提供します。

+ 新規ワークフロー ワークフローを編集...

ワークフロー	操作	公開済み状態
Demo2 リビジョン: 11		公開済みリビジョン11 2021年3月31日 15:35:01

ワークフロールール

ワークフロールールは、特定のワークフローをBarTenderテンプレートデザインなどのLibrarianファイル種類に割り当てます。

+ 新規ワークフロールール ワークフロールールを編集...

ワークフロー	パスフィルタ	ファイルフィルタ	状態
Demo2	lib://Demo2	*	稼動中

その他のオプション

Print Portalでは、電子メールを使用してBarTenderデザインテンプレートのレビューおよび承認などのワークフロープロセスを統合できます。

Print PortalのURL:

OK 適用 キャンセル ヘルプ

- ▶ Administration ConsoleのLibrarianのセットアップ内のその他オプションにPrint PortalのURLを登録します

リビジョンの比較

ファイル(E) 編集(E) 表示(V) 履歴(S) ブックマーク(B) ツール(T) ヘルプ(H)

Google 翻訳 BarTender Print Portal - Seagull

localhost/BarTender/Browse/6ba7e86 60%

ヘルプ 管理設定

ホーム / Librarian / Demo2

表示 (詳細) グループ化 並べ替えで優先されるフィールド 更新 検索

アイコン
• 詳細

Format established by the AIAG to be used for printing their Shipping/Parts Identification label. AIAG_1.BTW specifies the minimum label size. AIAG_2.BTW specifies the maximum label size. To print these labels, use the File Print manager to print the file AIAG_1&2.DAT.

No1_Static template
Mar 31, 2021

No2_Transforms
Mar 31, 2021

No3_Database
Mar 31, 2021

No4_Intelligent Template
Mar 31, 2021

No5_Record Picker
Mar 31, 2021

No9_Form Level Actions
Mar 31, 2021

印刷
保存
リビジョンコメント
リビジョン履歴
遷移ワークフローステップ

© 2021 Seagull Scientific, Inc. All rights reserved. | Privacy Powered by BarTender

- ▶ Librarianフォルダを参照フォルダに追加します
- ▶ 表示を詳細にします
- ▶ ラベルの右側のアイコンをクリックします
- ▶ リビジョンの履歴を選択します

リビジョンの比較

ファイル(E) 編集(E) 表示(V) 履歴(S) ブックマーク(B) ツール(T) ヘルプ(H)

Google 翻訳 BarTender Print Portal - Seagull

localhost/BarTender/Browse/6ba7e86 60%

ヘルプ 管理設定

ホーム / Librarian / Demo2

表示 (詳細) グループ化 並べ替えで優先されるフィールド 更新 検索

アイコン
• 詳細

Format established by the AIAG to be used for printing their Shipping/Parts Identification label. AIAG_1.BTW specifies the minimum label size. AIAG_2.BTW specifies the maximum label size. To print these labels, use the File Print method and the input data file called AIAG_1&2.DAT.

No1_Static template Mar 31, 2021	☰
No2_Transforms Mar 31, 2021	☰
No3_Database Mar 31, 2021	☰
No4_Intelligent Template Mar 31, 2021	☰
No5_Record Picker Mar 31, 2021	☰
No9_Form Level Actions Mar 31, 2021	☰

© 2021 Seagull Scientific, Inc. All rights reserved. | Privacy Powered by BarTender

- ▶ Librarianフォルダを参照フォルダに追加します
- ▶ 表示を詳細にします
- ▶ ラベルの右側のアイコンをクリックします

リビジョンの比較

Document Revision History (AIAG_B-3.BTW)

localhost/BarTender/Revisions/Histor... 60%

ヘルプ 管理設定

リビジョン履歴
AIAG_B-3.BTW

リビジョン

バージョン 3 現在

バージョン 2

バージョン 1

バージョン 3 コメントを追加 リビジョン画像を表示 コメントを隠す **リビジョンの比較**

チェックイン By sirisawa (SIRISAWA)
右下削除しました

このリビ
バージョン 2
バージョン 1


閉じる

© 2021 Seagull Scientific, Inc. All rights reserved. | Privacy

Powered by BarTender

- ▶ Librarianフォルダを参照フォルダに追加します
- ▶ 表示を詳細にします
- ▶ ラベルの右側のアイコンをクリックします

リビジョンの比較



- ▶ リビジョンの比較をクリックします
- ▶ 今回はバージョン 3 とバージョン 1 を比較します

リビジョンの比較

The screenshot shows a web browser window titled "Document Comparison - Seagu". The address bar displays "localhost/BarTender/Revisions/Comp" with a 60% zoom level. The main content area is divided into three sections: "比較中" (Comparison), "から" (From), and "差分" (Difference).


The "比較中" section shows a barcode label for part number 14015248, D-ITEM, with a quantity of 900. The "から" section shows the same label but with the description "9V DC MOTOR" added.

The "差分" section shows a detailed comparison of the two labels. The differences are highlighted in pink:

Field	Value
PART NO. (P)	14015248
QUANTITY (Q)	900
DESCRIPTION	9V DC MOTOR
MPQ DATE (D)	10/3/2018
EXP DATE	07-05-28
SUPPLIER (S)	0460687
PCD (P)	RB99997
SERIAL (S)	1284
REVISION (R)	4

- ▶ バージョン3とバージョン1の差分が赤く表示されます

Printo Portalからのワークフロー承認



承認状態

全般 アクセス許可 通知


承認通知を送信

承認または拒否を要求する電子メールを承認メンバーに送信します。

セットアップ...

- ▶ ワークフローの承認のメール設定を行います
- ▶ 今回はReview状態になった際に通知するメールの設定を行います

Print Portalからのワークフロー承認




▶ 挿入タブをクリックします

▶ 変数ボタンをクリックします


▶ 今回は下記を利用します

- ▶ `%WorkflowApprovalPortalButton`
- ▶ `%WorkflowApprovalActionButtons%`

Print Portalからのワークフロー承認



メール内のレビューして[承認]をクリック




Approveにチェックを入れ[送信]をクリック

Print Portalからのワークフロー承認

The screenshot shows the BarTender Librarian application window. The main area displays a table of workflow files. The 'AIAG_B-3.BTW' file is selected, and its status is 'Production', which is highlighted with a yellow box. Below the table, the 'File History' (ファイル履歴) pane shows the file path 'lib://Demo2/AIAG_B-3.BTW' and a 'バージョン: 3' (Version: 3) entry. The 'Preview' (プレビュー) pane is currently empty.

名前	バージョン	サイズ	ワークフロー	状態	フォルダ	最終変更日
AIAG_B-3.BTW	3	29.58 KB	Demo2	Production	lib://Demo2	2021/03/31 13...
No2_Transforms.btw	1	67.34 KB	Demo2	Design	lib://Demo2	2021/03/31 13...
No3_Database.btw	1	73.90 KB	Demo2	Design	lib://Demo2	2021/03/31 13...
No4_Intelligent Template.btw	1	79.03 KB	Demo2	Design	lib://Demo2	2021/03/31 13...
No1_Static template.btw	1	84.69 KB	Demo2	Design	lib://Demo2	2021/03/31 13...
No5_Record Picker.btw	1	98.76 KB	Demo2	Design	lib://Demo2	2021/03/31 13...
No9_Form Level Actions.btw	1	106.46 ...	Demo2	Design	lib://Demo2	2021/03/31 13...

状態がProductionとなります



BarTender[®]
BY SEAGULL SCIENTIFIC

